



Cinemagraph

För dig som arbetar i Photoshop CS5

Sitter du och jobbar i Photoshop CS5 och vill skapa cinemagrapher så går det självklart alldeles utmärkt. Men det finns ett par saker du måste tänka på eller veta om redan på förhand för att det ska fungera.

Photoshop Extended

Det finns två versioner av Photoshop, Standard och Extended där Extended är lite dyrare och innehåller fler funktioner. I Photoshop CS5 Extended finns bland annat stöd för att kunna importera filmer där varje filmruta läggs upp som ett lager (Import > Video Frames to Layers) vilket är ett måste för att kunna skapa cinemagrapher. Jag visar detta i avsnitt 5 som heter "Skapa din cinemagraph".

Alltså, du **måste** ha Photoshop CS5 Extended.

32-bitarsläge

Det andra du måste ha i åtanke gäller också kommandot Video Frames to Layers. Normalt sett på lite nyare datorer så körs Photoshop i 64-bitarsläge. Video Frames to Layers fungerar däremot bara om Photoshop startas och körs i 32-bitarsläge. Vad det betyder och varför det är då kan man undra men det viktiga är att veta om det.

Hur vet du då om du kör Photoshop i 32-bitar eller i 64-bitar? Det enklaste är att testa. Gå till menyn **File > Import > Video Frames to Layers** (*Arkiv > Importera > Videobildrutor till lager*). Får du upp följande meddelande så kör du Photoshop i 64-bitar och måste då alltså slå om.



Här nedan har jag beskrivit hur du går tillväga både för Windows och för Mac.

OBS! Glöm inte att ändra tillbaka till 64-bitar igen när du är klar! Att jobba i 64-bitar är bättre eftersom det ger bättre prestanda.

För Windows 7, Vista och XP

För Windows så installeras Photoshop i både 32-bitars och 64-bitars läge. Så om du går till mappen för Photoshop CS5 på din dator så kan du starta programmet via ikonen som indikerar 32-bitar.

För Mac:

- Se till att avsluta Photoshop.
- Gå till mappen **Applications/Adobe Photoshop CS5** (*Program/Adobe Photoshop CS5*).
- Markera filen Adobe Photoshop CS5.app.
- Högerklicka och välj **Get info** (*Visa info*).
- Kryssa i **Open in 32-bit mode** (*Öppna i 32-bitarsläge*).
- Öppna Photoshop CS5 på nytt.